

# Общее

В данном руководстве будет описан процесс переключения CNI драйвера с `flannel` на `cilium` на версии `deckhouse CSE v1.64.0`

## Переключение CNI

Для начала выключим модуль `kube-proxy`

```
$ kubectl apply -f - << EOF
apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1
kind: ModuleConfig
metadata:
  name: kube-proxy
spec:
  enabled: false
EOF
```

Далее необходимо включить модуль `cni-cilium`

```
$ kubectl create -f - << EOF
apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1
kind: ModuleConfig
metadata:
  name: cni-cilium
spec:
  version: 1
  enabled: true
  settings:
    tunnelMode: VXLAN
EOF
```

Затем проверяем, что все агенты `cilium` в статусе `Running`

```
$ kubectl get po -n d8-cni-cilium
NAME                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
agent-5zzfv           2/2     Running   5 (23m ago) 26m
agent-gqb2b           2/2     Running   5 (23m ago) 26m
agent-wtv4p           2/2     Running   5 (23m ago) 26m
operator-856d69fd49-mlglv 2/2     Running   0          26m
safe-agent-updater-26qpk 3/3     Running   0          26m
safe-agent-updater-qlbrh 3/3     Running   0          26m
safe-agent-updater-wjjr5 3/3     Running   0          26m
```

Далее необходимо выполнить `reboot` мастер нод, а затем по очереди остальных нод кластера.

| *Если агенты `cilium` не переходят в статус `Running`, то нужно выполнить `reboot` проблемных нод*

После того, как все ноды перезагружены, необходимо отключить модуль `cni-flannel`

Выключение `cni-flannel`:

```
$ kubectl apply -f - << EOF
apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1
kind: ModuleConfig
```

```
metadata:  
  name: cni-flannel  
spec:  
  enabled: false  
EOF
```

Далее включаем модуль `kube-proxy`

```
$ kubectl apply -f - << EOF  
apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1  
kind: ModuleConfig  
metadata:  
  name: kube-proxy  
spec:  
  enabled: true  
EOF
```

Далее нужно включить модуль `node-local-dns`

Включение `node-local-dns`:

```
$ kubectl apply -f - << EOF  
apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1  
kind: ModuleConfig  
metadata:  
  name: node-local-dns  
spec:  
  enabled: true  
EOF
```

Затем необходимо дождаться пока все агенты `cilium` перейдут в состояние `Running`

Чтобы убедиться, что переключение прошло успешно, необходимо:

1. Проверить очередь `deckhouse`

В случае одной мастер ноды

```
$ kubectl -n d8-system exec -it deploy/deckhouse -- deckhouse-controller  
queue list
```

В случае мультимастер инсталляции

```
$ kubectl -n d8-system exec svc/deckhouse-leader -- deckhouse-controller  
queue list
```

2. Проверить агенты `cilium`. Они должны быть в статусе `Running`

```
$ kubectl get po -n d8-cni-cilium  
NAME                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE  
agent-5zzfv           2/2     Running   5 (23m ago)  26m  
agent-gqb2b           2/2     Running   5 (23m ago)  26m  
agent-wtv4p           2/2     Running   5 (23m ago)  26m
```

3. Проверить, что модуль `cni-flannel` выключен

```
$ kubectl get modules | grep flannel  
cni-flannel 35 Disabled Embedded
```

4. Проверить, что модуль node-local-dns включен

```
$ kubectl get modules | grep node-local-dns  
node-local-dns 350 Enabled Embedded Ready
```

5. Проверить, что модуль kube-proxy включен

```
$ kubectl get modules | grep kube-proxy  
kube-proxy 36 Enabled Embedded Ready
```